# 资产目录介绍

了解资产目录


- 了解资产目录
  - 1. 概述
  - 2. 界面概览
  - 3. 资产全景
    - 3.1 资产全景首页
  - 4. 数据资产
    - 4.1 元数据
      - 4.1.1 元数据行数据
    - 4.2 元数据信息
      - 4.2.1 元数据属性
      - 4.2.2 元数据血缘
      - 4.2.3 元数据关联关系
      - 4.2.4 元数据业务分类
      - 4.2.5 元数据术语
      - 4.2.6 元数据审计
    - 4.3 业务分类
    - 4.4 业务术语
    - 4.5 属性标签
  - 5. 元数据同步
    - 5.1 元数据来源


## 1. 概述

资产目录：。

## 2. 界面概览





## 3. 资产全景

### 3.1 资产全景首页




资产全景： 展示fidata主要功能模块数据，包括主数据管理、数仓建模中的数据仓库和分析指标

# 4. 数据资产

## 4.1 元数据

### 4.1.1 元数据行数据



点击左侧元数据树形结构列表：

1. 展示该实体在数据库中的表数据。（注：选中表或字段级，才能展示实体数据）
2. 点击右侧"放大镜"，基于选中实体，对数据进行筛选过滤。筛选条件包括，等于，包含，大于，小于。
3. 点击导出，导出选中实体Excel数据文件。

## 4.2 元数据信息

### 4.2.1 元数据属性




元数据属性：

1. 包括属性类型(type)，所属人(owner)，描述(description)，显示名称(displayName)，限定名称(qualifiedName)等信息。
2. "查看关联"：跳转至"关联关系"页面。
3. 自定义属性：key名称必须为英文，数字或下划线组成，value可为任何值。
4. 元数据标签：下拉框为"资产标签–元数据标签"中的数据，可以选择多个标签。
5. 业务元数据标签：展示该元数据的标签信息，不支持页面添加，程序自动同步。

### 4.2.2 元数据血缘




元数据血缘：

1. 展示元数据从数据接入到分析指标，全程流向信息。
2. 选中血缘图标，弹窗展示元数据基本信息，包括名称、类型、限定名、状态。所属人等。
3. 选中血缘"齿轮"图标，弹窗展示血缘关系，可手动修改来源和目标数据。
4. 点击"加号"图标，可手动添加血缘关系。
5. 点击"刷新"图标，重新刷新血缘关系图。
6. 点击"放大"图标，全屏展示血缘关系。

### 4.2.3 元数据关联关系



元数据关联关系：

1. 展示选中元数据上下层级关系的具体信息，比如选中元数据类型为表级，则展示表所属数据库以及表中所有字段。
2. 选中名称，可跳转至该元数据属性页面。

### 4.2.4 元数据业务分类




元数据业务分类：

1. 展示元数据关联的所有业务分类。
2. 可对关联的业务分类，进行新增或删除，不支持修改操作。

### 4.2.5 元数据术语




元数据术语：

1. 展示元数据关联的所有术语。
2. 可对关联的术语，进行新增或删除，不支持修改操作。

### 4.2.6 元数据审计




元数据审计：展示元数据的修改记录，包括修改人、修改类型、修改时间。

## 4.3 业务分类




业务分类：

1. 左侧展示业务分类所有数据。
2. 选中左侧业务分类，展示该分类关联的所有元数据列表。列表信息包括元数据名称，所属人，描述，类型以及分类名称。
3. 不支持切换到行数据页面。

## 4.4 业务术语



业务术语：

1. 左侧展示业务术语所有数据。
2. 选中左侧业务术语，展示该术语关联的所有元数据列表。列表信息包括元数据名称，所属人，描述，类型以及分类名称。
3. 不支持切换到行数据页面。

### 4.5 属性标签




属性标签：

1. 左侧展示属性标签所有数据。
2. 选中左侧属性标签，展示该标签关联的所有元数据列表。列表信息包括元数据名称，所属人，描述，类型以及分类名称。
3. 不支持切换到行数据页面。

## 5. 元数据同步

### 5.1 元数据来源

1. 在数据接入中创建物理表，点击"保存并发布"或批量发布物理表时，会将数据同步到元数据中。
2. 在数仓建模中创建维度表和事实表，点击"保存并发布"或批量发布维度表和事实时，会将数据同步到元数据中。